



NUEVA CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO


Parámetros de configuración

Correo electrónico / Nombre de usuario	Tu email, por ejemplo info@midominio.com
Servidor de correo entrante	IMAP
	Servidor: imap.serviciodecorreo.es
	Usar SSL: Sí, requerido.
	Puerto: 993
	POP
	Servidor: pop.serviciodecorreo.es
Usar SSL: Sí, requerido.	
Puerto: 995	
Servidor de correo saliente	SMTP
	Servidor: smtp.serviciodecorreo.es
	Usar SSL: Sí, requerido.
Puerto: 465	
Seguridad de la conexión	SSL
Autenticación del servidor saliente	Requerida, la misma que el correo entrante
Contraseña	La facilitada por nosotros o la que tenían anteriormente si le hemos indicado que pueden cambiar ya la contraseña.


OUTLOOK

Configurar la cuenta de forma manual


Dependiendo de la versión del Outlook, el acceso a la configuración de las cuentas de correo electrónico es en "Herramientas"-> "Configuración de las cuentas" o desde "Archivo"-> "Información"-> "Configuración de la cuenta".



Para la versión 2016 al hacer click en “Configuración de la cuenta”, se desplegarán varias opciones y deberás seleccionar “Configuración de servidor” o “Administrar perfiles”



En Outlook 2016 cuando accedas a través de “Administrar perfiles”, saldrá una nueva ventana llamada “Configuración de correo – Outlook” y deberás hacer click en “Cuentas de correo electrónico”



Cuando se abra una ventana con el listado de cuentas que tengas configuradas en Outlook, haz doble click sobre la que vamos a reconfigurar y se abrirá una ventana como ésta:

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
Tipo de cuenta: POP3
Servidor de correo entrante: pop.serviciodecorreo.es
Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.serviciodecorreo.es

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

 Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Entregar nuevos mensajes a:
 Nuevo archivo de datos de Outlook
 Archivo de datos de Outlook existente

< Atrás **Siguiente** > Cancelar

Para una configuración POP

En **Información del servidor** debes poner:

- servidor de correo entrante: **pop.serviciodecorreo.es**
- servidor de correo saliente: **smtp.serviciodecorreo.es**

Para una configuración IMAP


En **Información del servidor** debes poner:

- servidor de correo entrante: **imap.serviciodecorreo.es**
- servidor de correo saliente: **smtp.serviciodecorreo.es**

Cuando hayas cambiado esto, haz click en el botón que aparece a la derecha **“Más configuraciones”**

Se abrirá otra ventana emergente llamada **“Configuración de correo electrónico de Internet”**

Revisa que en la segunda pestaña tengas activo **“Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación”**:




Accede a la pestaña de “Avanzadas”

En “**Servidor de entrada**”, haz click en la casilla de “Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)”, automáticamente el puerto se cambiará por

- 995 para POP
- 993 para IMAP

Y en “Servidor de salida”, selecciona en el desplegable SSL/TLS (hay versiones en la que sólo aparece SSL, que es lo que se debe seleccionar) Cambia el puerto por 465



Aceptar -> Siguiente y Finalizar. Recomendamos reiniciar el Outlook después de los cambios.